


Бесплатно

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР

Suvorov AV 63-64@mail.ru для <http://www.russianarms.ru>

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РУКОВОДСТВУ
ПО БОЕВОЙ РАБОТЕ
ОГНЕВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
АРТИЛЛЕРИИ**

ДЕЯСТВИЯ ПРИ 122-мм ГАУБИЦЕ Д-30




МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР

Suvorov AV 63-64@mail.ru для <http://www.russianarms.ru>

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РУКОВОДСТВУ
ПО БОЕВОЙ РАБОТЕ
ОГНЕВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Артиллерии

ДЕЙСТВИЯ ПРИ 122-мм ГАУБИЦЕ Д-30



Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА—1982

СОСТАВ ОРУДИЙНОГО РАСЧЕТА 122-мм ГАУБИЦЫ Д-30

Номера расчета	Наименование номеров расчета
1-й	Наводчик
2-й	Замковый
3-й	Заряжающий
4-й	Установщик
5-й	Снарядный
6-й	Зарядный

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ВОЕВОЙ РАБОТЕ ОГНЕВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АРТИЛЛЕРИИ

Редактор В. А. Михайлов
Технический редактор О. В. Журкина
Корректор Н. В. Прилуцкая

Сдано в набор 10.11.80. Подписано в печать 30.09.81. Г-44912.
Формат 84×108/16. Печ. л. 1/2. Усл. печ. л. 0,84. Усл. кр. стр. 0,94. Уч.-изд. л. 0,57.
Изд. № 5/7193. Зак. 574. Бесплатно.

Воениздат
103160, Москва, К-160
1-я типография Воениздата
103006, Москва, К-6, проезд Скорца-Стасюка, дом 3.

ИСПОЛНЕНИЕ

Номера

1-й	2-й	3-й
<p>Снимает кольцо лямки чехла общего покрытия с крюка у стоп-сигнала и освобождает лямки чехла общего покрытия слева снизу. Помогает снять чехол общего покрытия.</p> <p>Снимает чехол с прицельных приспособлений и передает его 2-му номеру. При стрельбе ночью вынимает прибор освещения и устанавливает его</p> <p>Придает стволу угол возвышения 6—8°</p> <p>Вынимает палораму из ящика и устанавливает ее в корзину прицела. Устанавливает на прицел кулевые установки. Устанавливает оптический прицел. Открывает смотровые окна на щите орудия.</p> <p>По команде 2-го номера «К колесам» подходит к левому колесу орудия слева сзади</p>	<p>Освобождает лямки чехла общего покрытия справа снизу. Помогает снять чехол общего покрытия.</p> <p>Снимает чехол с казенника.</p> <p>Принимает от 1-го номера чехол с прицельных приспособлений и укладывает его справа от орудия</p> <p>Отстопоривает и приводит в рабочее положение рукоятки домкрата</p> <p>Опускает поддон домкрата до упора в грунт</p> <p>Вместе с 3-м номером поднимает систему на домкрате и командует: «К колесам»</p>	<p>Освобождает крепление чехла общего покрытия на стволе и вместе с 4-м номером сворачивает его</p> <p>Вместе со 2-м номером поднимает систему на домкрате, работая левой рукояткой</p> <p>Отстопоривает и приводит в рабочее положение рукоятку механизма подъема колес</p> <p>Выводит муфту механизма подъема колес из зацепления с зубчатым венцом оси хода</p>

КОМАНДЫ «К БОЮ»

расчета

4-й	5-й	6-й
<p>Вместе с 3-м номером сворачивает чехол общего покрытия и укладывает его справа от орудия</p> <p>Собирает шанцевый инструмент и укладывает его справа от орудия</p> <p>По команде 2-го номера «К колесам» подходит к правому колесу справа сзади</p>	<p>Освобождает наметку и рамку крепления ствола по-походному. Укладывает кабель в коробку.</p> <p>Отводит левую станину до упора в шину колеса.</p> <p>Снимает с левой и неподвижной станин шанцевый инструмент и дровки банника</p> <p>Крепит наметку и рамку крепления ствола по-походному в боевое положение</p> <p>По команде 2-го номера «К колесам» подходит к левому колесу слева спереди</p>	<p>Снимает чехол с дульной части и относит его к месту, отведенному для укладывания чехлов.</p> <p>Отстопоривает тягу стяжного устройства крепления станин по-походному и крепит ее в боевое положение.</p> <p>Отводит правую станину до упора в шину колеса.</p> <p>Снимает с правой и неподвижной станин шанцевый инструмент и дровки банника</p> <p>Переводит шворневую балку в боевое положение, снимает и ставит сошки к неподвижной станине</p> <p>По команде 2-го номера «К колесам» подходит к правому колесу справа спереди</p>

Номера		
1-й	2-й	3-й
<p>По команде 3-го номера «Колеса поднять» поднимает колеса до упора ограничителя в палец верхнего станка</p>	<p>Удерживает правую рукоятку домкрата</p>	<p>Командует: «Колеса поднять» Действуя на рукоятку подъема колес, помогает поднять колеса.</p>
	<p>Опускает стопор правой станины</p>	<p>После подъема колес вводит муфту в зацепление с зубчатым венцом оси хода и стопорит ее. Складывает рукоятку механизма подъема колес и крепит ее в лямке</p>
	<p>Вместе с 3-м номером опускает систему на домкрате, работая правой рукояткой</p>	<p>Опускает стопор левой станины</p>
	<p>Поднимает поддон домкрата, складывает рукоятки домкрата и крепит их в лямках по-боевому. Открывает затвор</p>	<p>Вместе со 2-м номером опускает систему на домкрате, работая левой рукояткой</p>
		<p>Помогает 6-му номеру забивать сошки</p>

расчета		
4-й	5-й	6-й
<p>По команде 3-го номера «Колеса поднять» поднимают колеса до упора ограничителя в палец верхнего станка</p>		
<p>Отводит до конца правую станину и ставит сошки</p>	<p>Отводит до конца левую станину и ставит сошки</p>	<p>Забивает сошки</p>
<p>Саничивают дрезки банника</p>		
<p>Готовят снаряды и заряды к стрельбе</p>		

ДЕЙСТВИЯ ОРУДИЙНЫХ НОМЕРОВ

Команды и действия командира орудия	Номера	
	1-й	2-й
«Расчет, к орудью»	Орудийные номера	
«Снаряд такой-то» «Взрыватель такой-то»		
«Заряд такой-то»	Повторяет команду командира орудия и устанавливает указатель прицела против шкалы, соответствующей командованному заряду	
«Прицел 00», «Уровень 00-00» (в ходе стрельбы командует: «Уровень больше (меньше) 0-00»), «Основное направление правее (левее) 0-00», После расчета угломера командует: «Угломер 00-00» (в ходе стрельбы командует: «Правее (левее) 0-00») «Огонь», или «Столько-то секунд выстрел, огонь» или «Зарядить»	Повторяет команду командира орудия и устанавливает прицел, уровень, угломер в соответствии с полученными командами. Выгоняет пузырьки уровней на середину. Действуя механизмами наведения, наводит орудие в точку наводки (коллиматор) После заряджания орудия проверяет наводку орудия и докладывает: «Готово»	Устанавливает указатель длины отката в крайнее, переднее положение
Проверяет установку на прицельных приспособлениях и наводку орудия. Докладывает: «Готово» — и поднимает руку, командует: «Орудие» — и опускает руку	Производит выстрел	После каждого выстрела докладывает: «Откат столько-то»

ПРИ ВЕДЕНИИ ОГНЯ

расчета			
3-й	4-й	5-й	6-й
занимают свои места у орудия			
	Устанавливает командованную установку взрывателя	Готовит требуемый снаряд	
			Подготавливает командованный заряд
Вкладывает полученный от 4-го номера снаряд в казенную часть ствола и, действуя пробойником, резко досылает снаряд до врезания медного ведущего пояска в нарезку ствола После досылки снаряда вкладывает полученную от 6-го номера гильзу с зарядом	Устанавливает командованную установку взрывателя на остальных снарядах	Готовит остальные снаряды	Готовит остальные заряды
			Укладывает стреляные гильзы и оставшиеся пучки пороха в укупорочные ящики

Команды и действия командира орудия	Номера	
	1-й	2-й
«Стой» «Стой, отойти от при- цельных приспособлений» «Стой, записать, цель такая-то»	<p>Все номера прекращают Отходят от прицельных приспособлений на 1—2 шага. После проверки установок самосто- ятельно занимают свои места Сохраняют установки на орудии до следую- щей команды командира орудия</p>	

[illegible]

ИСПОЛНЕНИЕ

Номера

1-й	2-й	3-й
<p>Устанавливает ствол вдоль неподвижной станины с углом возвышения 5—8°</p> <p>Снимает панораму и оптический прицел и укладывает их в укладочные ящики</p> <p>Ставит пулевые установки на прицеле и закрывает уровни</p> <p>Закрывает смотровые окна щита.</p> <p>При стрельбе ночью снимает прибор освещения и укладывает в ящик</p> <p>По команде 2-го номера «К колесам» подходит к левому колесу оружия слева сзади</p> <p>По команде 3-го номера «Колеса опустить» опускает колеса вниз до упора</p>	<p>Закрывает затвор. Приводит рукоятки домкрата в рабочее положение</p> <p>Вместе с 3-м номером, работая правой рукояткой, поднимает систему на домкрате на полную высоту</p> <p>Опускает стопор правой станины</p> <p>Удерживает систему на домкрате в верхнем крайнем положении и командует: «К колесам»</p>	<p>Вместе со 2-м номером, работая левой рукояткой, поднимает систему на домкрате на полную высоту</p> <p>Опускает стопор левой станины</p> <p>Расстопоривает и переводит с помощью рукоятки муфты механизма подъема колес влево</p> <p>Командует: «Колеса опустить». После выполнения команды переводит муфту механизма подъема колес вправо, стопорит ее; складывает рукоятку и крепит ее в лунке</p>

КОМАНДЫ «ОТБОЙ»

расчета

4-й	5-й	6-й
<p>Подносит чехол общего покрытия и кладет его на мольку</p> <p>Вынимает сошник правой станины</p> <p>Вместе с 5-м номером развинчивает древки банника</p> <p>Удерживает систему в горизонтальном положении за правую станину</p> <p>Крепит сошник и шанцевый инструмент на правой станине и сводит ее в направлении неподвижной станины настолько, чтобы она не мешала опусканию правого колеса</p> <p>Правая и левая станины сводятся одновременно</p> <p>По команде 2-го номера «К колесам» подходит к правому колесу справа сзади</p>	<p>Вынимает сошник левой станины</p> <p>Вместе с 4-м номером развинчивает древки банника</p> <p>Удерживает систему в горизонтальном положении за левую станину</p> <p>Крепит сошник и шанцевый инструмент на левой станине и сводит ее в направлении неподвижной станины настолько, чтобы она не мешала опусканию левого колеса</p> <p>По команде 2-го номера «К колесам» подходит к левому колесу слева спереди</p>	<p>Вынимает сошник неподвижной станины</p> <p>Приводит шворневую балку, наметку и рамку крепления ствола по положению и стопорит их</p> <p>Крепит сошник и шанцевый инструмент на неподвижной станине</p> <p>По команде 2-го номера «К колесам» подходит к правому колесу справа спереди</p>

По команде 3-го номера «Колеса опустить» опускают колеса вниз до упора

Номера		
1-а	2-а	3-а
<p>Опускает ствол до упора в гнездо рамки крепления ствола по-ходному, а затем поднимает его на 1/2 оборота механизма подъемного механизма. Зачехляет прицельные приспособления</p> <p>Пристегивает кольцо лямки чехла общего покрытия за крюк у стоп-сигнала.</p> <p>Помогает 6-му номеру крепить чехол общего покрытия</p>	<p>Работая правой рукой домкрата, опускает систему на грунт и поднимает поддон вверх до отказа.</p> <p>Складывает рукоятки домкрата и стопорит их</p> <p>Вместе с 3-м номером крепит лямки чехла общего покрытия</p>	<p>Зачехляет казенную часть</p> <p>Вместе со 2-м номером крепит лямки чехла общего покрытия</p>




Рис. 1. Размещение и работа номеров расчета по команде «Расцепляй»:

5-й номер выкидывает штепсельную вилку из гнезда на тягаче; 6-й номер выкидывает чех и открывает крюк тягача; 1, 2, 3-й номера слева, 2, 4, 6-й номера справа снимают шворневую балку с крюка тягача и, поддерживая рукоятку за поручень, опускают станину на грунт; командир оруда командует водителем: «Вперед»

расчета		
4-й	5-й	6-й
<p>Вместе с 5-м номером разворачивает чехол общего покрытия</p> <p>Вместе с 6-м номером крепит лямки чехла общего покрытия</p>	<p>Сводят левую станину к неподвижной до упора. Вынимает кабель электрооборудования из коробки на ште и обрабатывает его дважды вокруг ствола. Вместе с 4-м номером разворачивает чехол общего покрытия. Вместе с 1-м номером крепит лямки чехла общего покрытия. Закрепляет чехол общего покрытия лямкой с кольцом на стволе</p>	<p>Сводят правую станину к неподвижной до упора. Закрепляет станину тягой стяжного устройства по-ходному. Крепит ствол наметкой в рамке</p> <p>Вместе с 4-м номером крепит лямки чехла общего покрытия</p>




Рис. 2. Размещение номеров расчета при ведении огня




Рис. 3. Размещение и работа номеров расчета по команде «Сцепляй»:

5-й номер устанавливает штепсельную вилку в гнездо на тягаче; 6-й номер вынимает чеку и открывает крюк тягача; 1-й и 2-й номера помогают накатить орудие; 3-й и 4-й номера слева, а 4-й и 5-й номера справа поднимают станины и надевают их шворневой бляхой на крюк тягача; 6-й номер закрывает крюк, устанавливает и разводит чеку

